


Kabel BW E-Mail mit Windows Vista Mail

Einrichtung des E-Mail Kontos mit POP3

Wir stellen Ihnen im Folgenden dar, wie Sie den Zugang zu Kabel BW E-Mail mit dem Standard- E-Mail Programm „Windows Mail“ unter Windows Vista einrichten können.

Starten Sie Windows Mail über das Windows Startmenü.


1. Bei der ersten Anmeldung erfolgt folgender Screen:



The screenshot shows a Windows Mail setup window titled "Ihr Name". The window has a blue header bar with a back arrow icon on the left and a close button (X) on the right. The main content area contains the following text: "Ihr Name", "Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld 'Von'. Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.", and "Anzeigename: Moritz Musterfrau". Below the input field, there is a note: "Beispiel: Jens Mander". At the bottom of the window, there is a blue hyperlink: "Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?". In the bottom right corner, there are two buttons: "Weiter" (highlighted in blue) and "Abbrechen".

Geben Sie den gewünschten Absendernamen im Feld „**Anzeigename**“ ein. Klicken Sie anschließend bitte unten auf „**Weiter** >“.

2. Bitte geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse ein.



The screenshot shows a window titled "Internetmailadresse" with a back arrow icon in the top-left corner and a close button in the top-right. The main content area contains the following text:

Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

At the bottom right, there are two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".


Bitte beachten Sie:

Die Absenderadresse muss eine gültige Alias-Adresse sein. Sollten Sie den Alias-Namen noch nicht angelegt haben, so wechseln Sie bitte zunächst ins E-Mail-Servicecenter und legen dort unter E-Mail-Konfiguration Ihren gewünschten Alias-Namen an.

Wählen Sie den Servertyp „**POP3**“ aus und drücken Sie dann den Button „**Weiter** >“.

Klicken Sie anschließend bitte unten auf „**Weiter** >“.

3. Bitte geben Sie nun die E-Mail-Server-Daten wie folgt ein:



E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
pop.kabelbw.de

Name des Postausgangsservers (SMTP):
smtp.kabelbw.de

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Wichtig: Setzen Sie einen Haken bei ,Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung.

Klicken Sie anschließend bitte unten auf „**Weiter** >“.

4. Bitte tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein.

Internetmailanmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername: 257594.117202@kabelbw.de

Kennwort: ●●●●●●●●●●

Kennwort speichern

Weiter Abbrechen

Wichtig: Haben Sie sich bereits im Webcenter eingeloggt und Ihr Kennwort geändert, bitten wir Sie dieses Kennwort bei der Eingabe zu verwenden.

Drücken Sie dann bitte wieder auf „**Weiter** >“.

Geschafft. Sie haben das Kabel BW E-Mail-Postfach erfolgreich unter Windows Mail eingerichtet.

Kabel BW wünscht Ihnen viel Spaß.